



Как настроить корпоративную почту на mail.ru?

- Откройте "Профиль пользователя"
- Перейдите на пункт "Настройка почты"

- Поставьте галочку напротив пункта "Использовать свой почтовый адрес для отправки запросов поставщикам"



ВАЖНО! Чтобы получать копию отправляемого поставщику запроса на подключаемую почту, поставьте галочку в соответствующий чекбокс (см. скриншот ниже)




- Введите адрес электронной почты на Mail.ru, с которого будут отправляться запросы

- Введите пароль для внешних приложений. Для создания пароля воспользуйтесь инструкцией приведенной ниже.

Важно! Иногда возникают случаи, когда браузер запоминает ваш пароль и адрес электронной почты и пытается подставить пароль для входа в почту вместо пароля для сторонних приложений, поэтому пароль для сторонних приложений используемых для подключения вашей внешней почты у нас в системе лучше вводить вручную.

Для создания пароля для сторонних приложений зайдите в вашу почту на **Mail**. Затем в правом верхнем углу выберете имя своего почтового ящика и нажмите на **Пароли и безопасность**



Перейдите в раздел **Пароли для внешних приложений**



Главная

Личные данные

Контакты и адреса

Безопасность

Безопасность

Доступ к аккаунту и история действий

-  **Устройства и приложения**
Браузеры, устройства и приложения, с которых вошли в ваш аккаунт >
-  **Внешние сервисы**
Сервисы, в которые вы вошли с помощью аккаунта Mail.ru >
-  **История действий**
Вход с нового устройства, смена пароля, добавление номера и так далее >

Способы входа

-  **Пароль**
Изменен 05 ноября 2020 г. [Изменить](#)
-  **Пароли для внешних приложений**
Пароли для входа в аккаунт через ICQ и почтовые приложения: Microsoft Outlook, Thunderbird и другие. [Подробнее](#) >
-  **Электронные ключи**
Вход по отпечатку пальца, USB-, NFC- или Bluetooth-ключу. [Подробнее](#) >
-  **Двухфакторная аутентификация**
При входе вы будете вводить пароль и код подтверждения. Мы отправим код по СМС, или вы получите его в специальном приложении. [Подробнее](#) >

Нажмите кнопку **Добавить**

[◀ Вернуться](#)

Пароли для внешних приложений

Пароль для внешнего приложения — это пароль, который нужно использовать для входа в аккаунт через почтовые приложения: Microsoft Outlook, Почта на iOS и так далее.

Вы вводите его только один раз вместо основного пароля.

[Добавить](#)

Придумайте **имя** для вашего пароля

Новый пароль для внешнего приложения

Придумайте название для пароля: например, «Аутлук на домашнем компьютере». Так вы будете знать, для какой программы создавали пароль.

Mertago_mail

Продолжить

Отменить

Введите ваш действующий **пароль** от почтового ящика, нажмите галочку **Я не робот** и нажмите кнопку **Продолжить**

Введите пароль от аккаунта

Чтобы продолжить, введите пароль от аккаунта

ваш пароль от почты

Пароль

.....

Проверка безопасности

✓ Я не робот

reCAPTCHA

Конфиденциальность - Условия использования

Продолжить

Отменить

Ваш пароль для внешних приложений будет сгенерирован автоматически, просто скопируйте его и используйте при подключении вашего ящика в нашей системе.

Пароль для внешнего приложения создан

Введите его вместо основного пароля, когда будете входить в аккаунт в почтовом приложении. Рекомендуем создавать для каждого приложения отдельный пароль.

cXfQuyuC...q3J6kgpJUj2

Заккрыть

В любой момент вы можете зайти в раздел с паролями для внешних приложений и посмотреть либо поменять ваш пароль. При этом если вы его меняете, не забудьте поменять его и в настройках нашей системы.

Пароли для внешних приложений

Пароль для внешнего приложения — это пароль, который нужно использовать для входа в аккаунт через почтовые приложения: Microsoft Outlook, Почта на iOS и так далее.

Вы вводите его только один раз вместо основного пароля.

Mertago_mail

✕

Добавить

- Вставьте сформированный пароль от внешних приложений в поле пароль:

Профиль пользователя

Настройка почты

Использовать свой почтовый адрес для отправки запросов поставщикам

Ваш электронный адрес: SistemaVertigo@ib-pro

Пароль:

Настройка SMTP

SMTP сервер:

Порт SMTP сервера:

Настройки безопасности:

Имя пользователя:

Сохранить изменения

- Укажите сервер исходящей почты - **smtp.mail.ru**

Профиль пользователя

Настройка почты

Использовать свой почтовый адрес для отправки запросов поставщикам

Ваш электронный адрес: SistemaVertigo@ib-pro

Пароль:

Настройка SMTP

SMTP сервер: smtp.mail.ru

Порт SMTP сервера:

Настройки безопасности:

Имя пользователя:

Сохранить изменения

- Укажите в настройках порта SMTP сервера - 465

Профиль пользователя

Настройка почты

Использовать свой почтовый адрес для отправки запросов поставщикам

Ваш электронный адрес: SistemaMertago@yab.pro

Пароль: *****

Настройка SMTP

SMTP сервер: smtp.mail.ru

Порт SMTP сервера: 465

Настройка безопасности:

Имя пользователя:

Сохранить изменения

- В настройках безопасности - SSL

Профиль пользователя

Настройка почты

Использовать свой почтовый адрес для отправки запросов поставщикам

Ваш электронный адрес: SistemaMertago@yab.pro

Пароль: *****

Настройка SMTP

SMTP сервер: smtp.mail.ru

Порт SMTP сервера: 465

Настройка безопасности: SSL

Имя пользователя:

Сохранить изменения

- В графе "Имя пользователя" укажите еще раз ваш адрес электронной почты

- Нажмите "Сохранить изменения"

Важно! При подключении вашего почтового ящика к Системе используется SMTP протокол, который имеет ряд ограничений, например отправленные через систему письма не будут сохраняться в истории отправленных писем вашего подключённого ящика, а полученные письма не будут отображены в Системе.

Версия #11

Admin создал Fri, Dec 25, 2020 3:07 AM

Admin обновил Fri, Aug 29, 2025 4:45 AM